

Tekening maken

De leerlingen gaan bedenken welk dier het beste bij hen past. Zijn ze zo stoer als een leeuw, zo trots als een pauw of toch verlegen als een kleine muis?

De leerlingen gaan deze dieren tekenen in de tekeningmaker in de CinekidStudio. Met de ronde lijnen, vaste vormen en vrije vormen kunnen de leerlingen de dieren tekenen precies zoals op papier.

Optioneel: Nadat de leerlingen een tekening van hun dier hebben gemaakt is het leuk om een foto van zichzelf te maken om in het dier te plakken.

Met het programma FotoMaker kunnen kinderen met een webcam foto's maken. De foto's kunnen ze vervolgens bewerken in de TekeningMaker. Haal de foto binnen in de TekeningMaker en knip het hoofd uit en plak het op het getekende dier.

Wat heeft u nodig?

Benodigdheden:

Computer met internetverbinding, webcam, storyboard, papier, potlood, stiften, verf, kleurpotloden en splitpennen.

Vorbereidingen:

Neem de checklist met de ict-coördinator of systeembeheerder door (deze is bijgevoegd) en zorg dat de webcam geïnstalleerd is. CinekidStudio opent in een pop-up venster, zorg ervoor dat je pop-up blokkering voor CinekidStudio.nl uitstaat. Op de website van Cinekid zijn handleidingen te downloaden om met de verschillende programma's in CinekidStudio te werken. Lees deze goed door en doe de opdracht van te voren zelf een keer zodat zeker is dat alles werkt.

Werkvorm : samenwerken in groepjes van 2 tot 4 kinderen

Duur : maximaal 2 uur

Bijlage : checklist CinekidStudio, Storyboard, Fabel

Checklist CinekidStudio

Computer (Minimale eisen)

- Computer met een snelheid van ongeveer 1 GHz
- 256 MB RAM geheugen
- Monitor met minimaal 1024x768 resolutie en miljoenen kleuren (32 bit)
- Windows 98, ME, 2000, XP of Mac OSX 10.1 (of later)
- Breedband Internet verbinding
- Explorer 5.5 (Windows) of Firefox 1.0 (Windows en Mac) (of nieuwere versies)
- Flash Player 8 (of hoger)
- Javascript **niet** uitgeschakeld
- Geluidskaart
- Alle poorten van de firewall dienen open te staan voor het domein www.cinekid.nl en www.cinekidstudio.nl

Extra benodigdheden:

- Microfoons of headsets

- Speakers of koptelefoons
- Webcams (voor de Foto- & FilmMakers)
- Optioneel: beamer of smartboard

Checklist voor de instellingen:


Zorg dat in de browser de pop-up blokkering UIT staat! (Of sta pop-ups van CinekidStudio.nl toe)

Javascript inschakelen (voor alle MediaMakers):

 **Internet Explorer** (versie 6 en 7) :

Tools > Internet Options > Security > Custom Level > Scripting > Active Scripting : Enable

Extra > Internetopties > Beveiliging > Aangepast Niveau > Uitvoeren van scripts > Actief uitvoeren van scripts > inschakelen

 **Firefox** (vanaf versie 1.5) : Extra > Opties > Inhoud > JavaScript inschakelen

 **Opera** (versie 9) : Extra > Snelvoorkeuren > Javascript inschakelen

Voor het installeren van Flash (voor alle MediaMakers):

 **Internet Explorer** (versie 6 en 7) :

Tools > Internet Options > Security > Custom Level > ActiveX controls and plug-ins > Run ActiveX controls and plug-ins

Extra > Internetopties > Beveiliging > Aangepast Niveau > ActiveX-besturingselementen en -invoegtoepassingen > ActiveX-besturingselementen en -invoegtoepassingen uitvoeren: Inschakelen

 **Opera** (versie 9) : Extra > Snelvoorkeuren > Plug-ins inschakelen

Downloaden van Adobe Flash Player: <http://www.adobe.com/go/getflash>

Klik op "Agree and Install Now"

Toelichting Firewall (alleen voor FotoMaker, FotoFilmMaker, FilmMaker en FlitsFilmMaker)

Cinekid beveelt aan om alle poorten van de firewall te openen voor het domein www.cinekid.nl en www.cinekidstudio.nl. Belangrijk is om in ieder geval poort 1935 open te zetten. Deze is nodig om filmpjes te uploaden die worden gemaakt met de webcamtools (dus FotoMaker, FotoFilmMaker, FilmMaker, FlitsFilmMaker). Als deze poort niet openstaat werkt het opnemen wel (en lijkt het dus te werken) maar gaat het mis bij het afspelen/opslaan. Zorg dus dat je van te voren test of een filmpje kan worden opgeslagen en afgespeeld.